

ビジュアルモール スマートカタログ

サンプルコンテンツ制作手順 [ブライダル]

ビジュアルモール サポートセンター



コンテンツのBGMを設定します。

挿入タブをクリックし、「素材ボタン」をクリックすると、素材選択画面が表示されます。
種別「音楽」に絞り、音声ファイルを選択します。

アクション
選択メニュー

クリック

「音楽」を選択

素材選択

ファイル名: ファイル名

素材メモ: 素材メモ

種別: 音楽

ソート: ID

ソート順: 降順

検索 クリア

2件中 1-2表示 1


ID	サムネイル	素材ファイル名	素材メモ
75	<input checked="" type="checkbox"/>	J.S.Bach-BWV147.mp3	
	<input type="checkbox"/>	uyax_005 09 Pray for 20110311.mp3	

チェック

選択 キャンセル

配置されたボタン位置やサイズを調整します。

ボタンをクリックすると、画面右側にアクションボタン設定メニューが表示されますので「コンテンツのBGMとして設定」を選択します。



別ページへのリンクボタンを設定します。

挿入タブをクリックし、「アクションボタン」をクリックすると、メインビューの中央付近にボタンが配置されることを確認します。

The screenshot displays the SMART CATALOG editor interface. At the top, a navigation bar includes 'コンテンツ' (Contents), '挿入' (Insert), 'プレビュー' (Preview), and 'コピー/移動' (Copy/Move). The '挿入' tab is active, and a red box highlights the 'アクションボタン' (Action Button) option. A blue callout box labeled 'アクション選択メニュー' (Action Selection Menu) points to the 'アクションボタン' option. Below the navigation bar, the main workspace shows a preview of a wedding catalog page with four content cards: 'プランのご案内' (Plan), 'ドレスのご案内' (Dress), '料理のご案内' (Cuisine), and '式場のご案内' (Venue). A red circle highlights the '料理のご案内' card, and a red arrow points from the 'アクションボタン' option to it. On the right side, a settings panel is visible, showing options for 'アクション' (Action), 'URL', 'ブラウザ' (Browser), 'スタイル' (Style), '角丸' (Rounded Corners), '背景色' (Background Color), and '背景透明度' (Background Opacity).

配置されたボタン位置サイズを調整します。

ボタンをクリックすると、画面右側にアクションボタン設定メニューが表示されますので、アクション「ページ移動」を選択し、ジャンプ先のページ数を指定します。

The screenshot displays a catalog editor interface. On the left, a vertical sidebar shows a preview of the catalog pages, with the second page (P2) highlighted. The main workspace shows a page titled "Contents ご提案内容" with four buttons: "プランのご案内" (Plan), "クリック" (Click), "料理のご案内" (Food), and "会場のご案内" (Venue). The "プランのご案内" button is highlighted with a red box and a "ドラッグ" (Drag) label. A blue callout box points to the "アクションボタン設定メニュー" (Action Button Setting Menu) on the right. This menu is titled "アクションボタン 設定" and shows the action set to "ページ移動" (Page Move) with the page number set to 3. A blue callout box points to the page number input field with the text "ジャンプ先のページ数を入力" (Enter the page number to jump to).

アクションボタン設定メニュー

アクションボタン 設定

アクション 「ページ移動」を選択

アクション ページ移動

ページ - 3 +

ジャンプ先のページ数を入力

スタイル 透明ボタン

角丸 - 0 +

背景色 00CCCC

背景透明度 - 0 +

ラベル

テキスト

複数のイメージを切り替えながら表示する差し替え画像ボタンを設定します。

挿入タブをクリックし、「差し替え画像」ボタンをクリックするとメインビューにボタンが配置されますので、差し替え画像エリアにあわせてボタンサイズを調整します。

The screenshot displays the Smart Catalog editor interface. At the top, a navigation bar includes 'コンテンツ', '挿入', 'プレビュー', and 'コピー/移動'. The '挿入' tab is active, and the '差し替え画像' button is highlighted with a red box. A blue callout box labeled 'アクション選択メニュー' (Action Selection Menu) is positioned over the top right. The main workspace shows a wedding plan page with a 'クリック' (Click) overlay on the '差し替え画像' button. A blue callout box labeled '差し替え画像エリア' (Image Replacement Area) is positioned over the button. The right sidebar shows configuration options for '切替方法' (Switching Method) set to 'ボタン' (Button), 'イメージ' (Image) set to '設定' (Settings), and '位置とサイズ' (Position and Size) with numerical input fields for X座標 (289.75), Y座標 (161.7), 幅 (200), and 高さ (50).

差し替え画像ボタンをクリックすると、画面右側に差し替え画像設定メニューが表示されます。切替方法「ボタン」を選択し、「設定」ボタンをクリックすると素材選択画面が表示されますので、表示させたい画像にチェックを入れ、「選択」をクリックします。

The screenshot displays the '素材選択' (Material Selection) screen. A blue callout box labeled '差し替え画像 設定メニュー' (Image Replacement Settings Menu) points to the right-hand settings panel. This panel includes options for '表示方法' (Display Method) with 'ボタン' (Button) selected, '切替方法' (Switching Method) with 'ボタン' selected, and an '設定' (Settings) button highlighted with a red box. Below these are '位置とサイズ' (Position and Size) settings with a 'クリック' (Click) button. The main '素材選択' area features search filters and a table of materials. A red box highlights the 'チェック' (Check) column, and another red box highlights the '選択' (Select) button at the bottom. The table lists materials with IDs 45, 42, 41, 40, and 2577856, with IDs 42, 41, and 40 having checkmarks.

ID	サムネイル	素材ファイル名	素材メモ
45		13900501_72A.jpg	
<input checked="" type="checkbox"/>		ブライダル03(サマープラン).png	
<input checked="" type="checkbox"/>		ブライダル03(チャペルプラン).png	
<input checked="" type="checkbox"/>		ブライダル03(ガーデンプラン).png	
<input type="checkbox"/>		2577856.jpg	

差し替え画像エリアの右横に、「差し替えボタン」が生成されます。
ボタンを配置させたい場所へ移動し、ボタンサイズを調整します。

コンテンツ 挿入 プレビュー コピー/移動 3 / 7

7 Objects

1 Objects

4 Objects

差し替えボタン

ドラッグ

ドラッグ

Plan プランのご案内

ガーデンプラン

チャペルプラン

サマープラン

ワンダフルプラン

差し替え画像 設定

表示方法

切替方法 ボタン タップ

設定

位置とサイズ

X座標	-	295.8	+
Y座標	-	181.8	+
幅	-	631	+
高さ	-	475	+

差し替えボタンをクリックすると、画面右側にアクションボタン設定メニューが表示されますので、スタイル「透明ボタン」を選択します。

アクションボタン設定メニュー

アクションボタン 設定

表示コンテンツ

ブライダル03(サマープラン).png

「透明ボタン」を選択

スタイル 透明ボタン

角丸 0

背景色 00CCCC

背景透明度 0

ラベル

クリック

同様に差し替え画像ボタンを設定します。

挿入タブをクリックし、「差し替え画像」ボタンをクリックするとメインビューにボタンが配置されますので、差し替え画像エリアにあわせてボタンサイズを調整します。

The screenshot displays the SMART CATALOG editor interface. At the top, a toolbar contains several icons: 'アクションボタン' (Action Button), '素材ボタン' (Material Button), '差し替え画像' (Replace Image), '差し替えビデオ' (Replace Video), 'テキスト' (Text), '3D', 'HTML', and 'アンケート' (Survey). The '差し替え画像' button is highlighted with a red box and a mouse cursor. Below the toolbar, the main workspace shows a preview of a wedding dress catalog page. A blue callout box labeled 'アクション 選択メニュー' (Action Selection Menu) is positioned on the right side of the workspace. The menu includes options for '切替方法' (Switch Method) with radio buttons for 'ボタン' (Button) and 'タップ' (Tap), and an 'イメージ' (Image) section with a '設定' (Settings) button. Below the menu, the '位置とサイズ' (Position and Size) section shows input fields for X座標 (551.88), Y座標 (153.25), 幅 (86), and 高さ (20). In the main workspace, a grid of wedding dresses is shown. A blue callout box labeled '差し替え画像 エリア' (Replace Image Area) is overlaid on one of the dresses, with a 'ドラッグ' (Drag) label and a mouse cursor indicating the area for adjustment. A 'クリック' (Click) label is also present above the grid.

差し替え画像ボタンをクリックすると、画面右側に差し替え画像設定メニューが表示されます。切替方法「ボタン」を選択し、「設定」ボタンをクリックすると素材選択画面が表示されますので、表示させたい画像にチェックを入れ、「選択」をクリックします。

差し替え画像設定メニュー

「ボタン」を選択


設定 クリック

チェック

選択 キャンセル

ID	サムネイル	素材ファイル名	素材メモ
<input checked="" type="checkbox"/>		10009957_72A.jpg	
<input checked="" type="checkbox"/>		185-061_350A.jpg	
<input checked="" type="checkbox"/>		CV065.JPG	
<input checked="" type="checkbox"/>		CV035.JPG	

差し替え画像エリアの右横に、「差し替えボタン」が生成されます。
ボタンを配置させたい場所へ移動し、ボタンサイズを調整します。



差し替えボタンをクリックすると、画面右側にアクションボタン設定メニューが表示されますので、スタイル「透明ボタン」を選択します。

The screenshot displays a catalog editor interface. On the left, a vertical sidebar shows a list of pages (P1 to P5) with thumbnails and object counts. The main workspace shows a page titled "Dress ウェディングドレスのご案内" with a grid of wedding dress images. A red box highlights the first image, with a mouse cursor and the text "クリック" (Click) below it. A large blue callout box in the upper right of the workspace says "アクションボタン 設定メニュー" (Action Button Settings Menu). On the right, a settings panel titled "アクションボタン 設定" (Action Button Settings) is open. It shows a preview of a wedding dress image with the filename "13900501_72A.jpg". A blue callout box points to the "スタイル" (Style) dropdown menu, which is set to "透明ボタン" (Transparent Button). Other settings include "角丸" (Rounded Corners) set to 0, "背景色" (Background Color) set to 00CCCC, and "背景透明度" (Background Opacity) set to 0.

複数の写真をスライドショーで表示するイメージプレビューを設定します。

挿入タブをクリックし、「アクションボタン」をクリックするとメインビューにボタンが配置されますので、ボタン位置やサイズを調整します。

The screenshot displays the Page5 editor interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: コンテンツ (Content), 挿入 (Insert), プレビュー (Preview), and コピー/移動 (Copy/Move). The '挿入' tab is selected and highlighted with a red box. Below the navigation bar is a toolbar with various icons: アクションボタン (Action Button), 素材ボタン (Material Button), 差し替え画像 (Replace Image), 差し替えビデオ (Replace Video), テキスト (Text), 3D, HTML, and アンケート (Survey). The 'アクションボタン' icon is highlighted with a red box and a white arrow. A blue callout box labeled 'アクション選択メニュー' (Action Selection Menu) points to the right-hand side of the interface. The main preview area shows a 'Cuisine' page with three food images: イタリアン (Italian), フレンチ (French), and 和食 (Japanese). The 'イタリアン' image is selected with a red box and a white arrow, and a blue callout box labeled 'ドラッグ' (Drag) points to it. The right-hand side of the interface shows the 'アクション' (Action) settings panel, which includes a dropdown menu for 'URLリンク' (URL Link), a text input field for 'URL' (http://), a radio button for '専用' (Special) and a radio button for 'デフォルト' (Default), a dropdown menu for 'スタイル' (Style), a dropdown menu for 'スタイル' (Style) with '透明ボタン' (Transparent Button) selected, a numeric input field for '角丸' (Rounded Corners) with a value of 0, a color picker for '背景色' (Background Color) with a value of 00CCCC, a numeric input field for '背景透明度' (Background Opacity) with a value of 0, a dropdown menu for 'ラベル' (Label), and a text input field for 'テキスト' (Text).

配置したボタンをクリックすると、画面右側にアクションボタン設定メニューが表示されますので、アクション「イメージプレビュー」を選択し、「設定」ボタンをクリックします。

The screenshot displays the SMART CATALOG editor interface. The main canvas shows a page titled "Cuisine 料理のご案内" with three food images: "イタリアン" (Italian), "フレンチ" (French), and "和食" (Japanese). The "イタリアン" button is highlighted with a red box and a "クリック" (Click) label. A blue callout box above the settings menu says "アクションボタン設定メニュー" (Action Button Settings Menu). The settings menu on the right is open, showing the "アクション" (Action) dropdown set to "イメージプレビュー" (Image Preview) and the "設定" (Settings) button highlighted with a red box and a white mouse cursor. A blue callout box above the settings menu says "「イメージプレビュー」を選択" (Select "Image Preview"). The settings menu also shows "スタイル" (Style) set to "透明ボタン" (Transparent Button) and "サイズ" (Size) set to 12.

イメージレビューウィンドウが表示されますので、「イメージ選択」ボタンをクリックします。
素材選択画面より、表示させる画像にチェックを入れ、「選択」をクリックします。

素材選択

ファイル名 検索

素材メモ 種別

ソート ソート順 検索

317件中 271-300表示 [前](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [次](#)

ID	サムネイル	素材ファイル名	素材メモ
<input checked="" type="checkbox"/>		8275937.jpg	
<input checked="" type="checkbox"/>		iStock_000012680791Small.jpg	
<input checked="" type="checkbox"/>		iStock_000014516422Small.jpg	
<input checked="" type="checkbox"/>		Fotolia_14415203_S.jpg	
<input checked="" type="checkbox"/>		9259738.jpg	

選択できる画像は最大30枚です。


「設定」ボタンをクリックして、イメージプレビューウィンドウを閉じ、設定を終了します。





複数の動画を切り替えながら表示する差し替えビデオボタンを設定します。

挿入タブをクリックし、「差し替えビデオ」ボタンをクリックすると、メインビューの中央付近にボタンが配置されることを確認します。



ボタンをクリックすると、画面右側に差し替えビデオ設定メニューが表示されますので、縦横比「4:3」を選択し、差し替えビデオエリアにあわせてボタンサイズを調整します。

コンテンツ 挿入 プレビュー コピー/移動 6 / 7

差し替えビデオ設定メニュー

差し替えビデオ設定

表示方法 「4:3」を選択

横縦比 4:3

ビデオ 設定

位置とサイズ

X座標 216.59

Y座標 154.84

幅 407

高さ 304

差し替えビデオエリア

ドラッグ

差し替えビデオ設定メニューの「設定」ボタンをクリックし、素材選択画面を開きます。
表示させる動画にチェックを入れ、「選択」ボタンをクリックします。

The screenshot displays the video replacement interface. A blue callout box at the top right reads "差し替えビデオ 設定メニュー" (Video Replacement Settings Menu). On the right, the "差し替えビデオ 設定" (Video Replacement Settings) panel is shown with a red box around the "設定" (Settings) button and a "クリック" (Click) label. The main "素材選択" (Material Selection) screen has a red box around the "選択" (Select) button at the bottom. The material list table is as follows:

ID	サムネイル	素材ファイル名	素材メモ
383		vod_sample01.mp4	テスト素材
380		sample.wmv	テスト素材
<input checked="" type="checkbox"/> 53		GettyImages_113473102_m1.mp4	
<input checked="" type="checkbox"/> 44		GettyImages_102953390_n.mp4	

差し替えビデオエリアの右横に、「差し替えボタン」が生成されます。
ボタンを配置させたい場所へ移動し、ボタンサイズを調整します。



差し替えボタンをクリックすると、画面右側にアクションボタン設定メニューが表示されますので、スタイル「透明ボタン」を選択します。

The screenshot displays a video editing software interface. The main canvas shows a wedding scene with the text "Ceremonial Hall 式場のご案内" and a video of a bride and groom. A blue callout box labeled "アクションボタン 設定メニュー" points to the settings panel on the right. The settings panel, titled "アクションボタン 設定", includes a "表示コンテンツ" dropdown, a video thumbnail, a "スタイル" dropdown set to "透明ボタン", and sliders for "角丸", "背景色" (set to 00CCCC), and "背景透明度". A blue callout box labeled "「透明ボタン」を選択" points to the "透明ボタン" style option. A "クリック" label is positioned over a small video thumbnail at the bottom of the main canvas.

Webページへのリンクを設定します。

挿入タブをクリックし、「アクションボタン」をクリックすると、メインビューの中央付近にボタンが配置されるので、ボタン位置やサイズを調整します。

The screenshot displays the Page7 editor interface. At the top, a dark navigation bar contains icons for 'コンテンツ' (Content), '挿入' (Insert), 'プレビュー' (Preview), and 'コピー/移動' (Copy/Move). The '挿入' tab is highlighted with a red box. Below this, a light gray toolbar offers various options: 'アクションボタン' (Action Button), '素材ボタン' (Material Button), '差し替え画像' (Replace Image), '差し替えビデオ' (Replace Video), 'テキスト' (Text), '3D', 'HTML', and 'アンケート' (Survey). The 'アクションボタン' option is highlighted with a red box and a white mouse cursor. To the right of the toolbar, a blue callout box contains the text 'アクション 選択メニュー' (Action Selection Menu). The main workspace shows a wedding-themed page with a pink floral background. A red box highlights a button with a plus sign and a close icon, with a blue double arrow pointing to it. Below the button is a 'ドラッグ' (Drag) label. On the left, a vertical sidebar shows a preview of the page with sections labeled 'P4', 'P5', 'P6', and 'P7', each with an 'Objects' count. The bottom of the page features a large image of white and pink roses.

ボタンをクリックすると、画面右側にアクションボタン設定メニューが表示されますので、アクション「URLリンク」を選択してURLを入力します。ブラウザは「専用」を選択します。

The screenshot displays the Smart Catalog editor interface. On the left, a vertical sidebar shows a preview of the catalog pages (P4, P5, P6, P7). The main workspace shows a page with a light pink background and floral patterns. A text box on the page reads "ご紹介した式場のホームページを見る" (View the homepage of the recommended venue). A red box highlights this text, and a mouse cursor is clicking on it, with a "クリック" (Click) label below. On the right, the "アクションボタン 設定" (Action Button Settings) menu is open. A blue callout box points to the "アクション" (Action) dropdown, which is set to "URLリンク" (URL Link). Another blue callout box points to the "ブラウザ" (Browser) radio buttons, where "専用" (Dedicated) is selected. The "URL" field is highlighted with a red box and contains the text "https://www.vi". Other settings visible include "スタイル" (Style) set to "透明ボタン" (Transparent Button), "角丸" (Corner Radius) set to 0, "背景色" (Background Color) set to 00CCCC, and "背景透明度" (Background Opacity) set to 0.

アクションボタン
設定メニュー

アクションボタン 設定

アクション 「URLリンク」を選択

アクション URLリンク ▼

URL https://www.vi

ブラウザ 専用 デフォルト

「専用」を選択

スタイル 透明ボタン ▼

角丸 - 0 +

背景色 00CCCC

背景透明度 - 0 +

ラベル ▼

ご紹介した式場のホームページを見る

クリック

Page	素材種類	ファイル名														
1	音声	・J.S.Bach-BWV147.mp3														
3	イメージ	・ブライダル03(ガーデンプラン).png ・ブライダル03(チャペルプラン).png ・ブライダル03(サマープラン).png														
4	イメージ	・13900501_72A.jpg ・185-003_350A.jpg ・10602054_72A.jpg ・CV033.JPG ・CV035.JPG ・CV065.JPG ・185-061_350A.jpg ・10009957_72A.jpg ・2577856.jpg														
5	イメージ	<table border="0"> <tr> <td>【イタリアン】</td> <td>【フレンチ】</td> </tr> <tr> <td>・8275937.jpg</td> <td>・3726458.jpg</td> </tr> <tr> <td>・iStock_000012680791Small.jpg</td> <td>・2199070.jpg</td> </tr> <tr> <td>・iStock_000014516422Small.jpg</td> <td>・8385461.jpg</td> </tr> <tr> <td>・Fotolia_14415203_S.jpg</td> <td>・8508789.jpg</td> </tr> <tr> <td>・9259738.jpg</td> <td>・bx-bxp243646.jpg</td> </tr> <tr> <td>・4368964.jpg</td> <td>・iStock_000006372093Small.jpg</td> </tr> </table>	【イタリアン】	【フレンチ】	・8275937.jpg	・3726458.jpg	・iStock_000012680791Small.jpg	・2199070.jpg	・iStock_000014516422Small.jpg	・8385461.jpg	・Fotolia_14415203_S.jpg	・8508789.jpg	・9259738.jpg	・bx-bxp243646.jpg	・4368964.jpg	・iStock_000006372093Small.jpg
【イタリアン】	【フレンチ】															
・8275937.jpg	・3726458.jpg															
・iStock_000012680791Small.jpg	・2199070.jpg															
・iStock_000014516422Small.jpg	・8385461.jpg															
・Fotolia_14415203_S.jpg	・8508789.jpg															
・9259738.jpg	・bx-bxp243646.jpg															
・4368964.jpg	・iStock_000006372093Small.jpg															
6	動画	・GettyImages_102953390_n.mp4 ・GettyImages_113473102_m1.mp4 ・GettyImages_91302339_m1.mp4														



SMART CATALOG

powered by visuamall